



メール設定方法のご案内

Windows Vista「Windows メール」編

① ご契約時にお渡しした「登録証」をご用意ください。

〒4530014 愛知県 名古屋市 中村区
則武1-19-13KSビル7F

発行日	2008年0月0日
お客様番号	000000000

株式会社アイテム 様

登録証

※パスワードは暗証番号にあたるものです。盗難・紛失されることないよう、管理には十分ご注意ください。

申込から3ヶ月間は解約できませんので、ご了承下さい。

登録情報

■ 契約情報

■ ご利用開始日	2005/04/05	■ ご請求開始日	2005/04/05
■ ご契約内容	WINGSメール		

■ 設定情報

■ メールアドレス	●●●●@wings.ne.jp
■ 受信メールアカウント	●●●● 読み：[]
■ 送信メールアカウント	●●●●@wings.ne.jp 読み：[]
■ 送受信パスワード	**** 読み：[]
■ 受信メールサーバ (POPサーバ)	pop.wings.ne.jp
■ 送信メールサーバ (SMTPサーバ)	smtp.wings.ne.jp
■ SMTP-AUTH ポート番号	587

書体見本 (この書類のアカウント、パスワードは、以下の書体を使用して作成しています。)
数字：0123456789 アルファベット：abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

お客様のメールアドレスです


@の後ろが「wings.ne.jp」である事を、ご確認ください。

メールアドレスの@より前の部分です


メールアドレスと同じです

メール設定のパスワードは全てこれを使います


② 「Windows メール」を起動してください。




③ 「ツール」を選択し、「アカウント」をクリックしてください。



④ 新たにウィンドウが開きます。「追加」をクリックしてください。




⑤ 更にウィンドウが開きます。次の通り選択し、「次へ」をクリックしてください。



「電子メールアカウント」を選択してください

⑥ 「表示名」を入力し、「次へ」をクリックしてください。



メールを受け取った方に表示される名前です

⑦ 「電子メールアドレス」を入力し、「次へ」をクリックしてください。

「登録証」のメールアドレス欄を参照し
入力してください

⑧ 次の通り入力し、「次へ」をクリックしてください。

「受信メールサーバー」に
pop.wings.ne.jp と入力

「送信メールサーバー名」に
smtp.wings.ne.jp と入力


「送信サーバーは認証が必要」に
チェックを入れてください

⑨ 「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、「次へ」をクリックしてください。


メールアドレスの @ より前の部分を入力

「登録証」のパスワード欄を参照し
入力してください


⑩ 設定完了の表示を確認し、「完了」をクリックしてください。



⑪ 作成したアカウントを確認したら、「プロパティ」をクリックしてください。




⑫ 新たにウィンドウが開いたら「サーバー」を選択し、「設定」をクリックしてください。



「このサーバーは認証が必要」の
チェックを確認してください


⑬ 新たにウィンドウが開きますので、次の通りに入力してください。



「次のユーザー名とパスワードでログオンする」を選択し
「アカウント名」にメールアドレスを入力してください


「パスワード」は「登録証」の通りです
入力が完了したら「OK」をクリックしてウィンドウを
閉じます

⑭ 「詳細設定」を選択し、次の通りに入力してください。



「サーバーのポート番号」を「25」から「587」に
変更し「OK」をクリックしてください

⑮ 「閉じる」をクリックしてください。



以上で、設定は終了です。



ITEM

Windows Vista 「Windows メール」 編 ⑤

株式会社 アイテム